



## **Handleiding Directadmin Resellers**

## Inhoud

1. Accounts aanmaken .....	3
1.1 Gebruikersnaam en Paswoord .....	3
1.2 Wachtwoord .....	3
1.3 Domeinnaam .....	3
1.4 Pakketnaam .....	3
1.5 Ipadres .....	3
1.6 E-mail versturen .....	3
2. Accounts aanpassen .....	5
2.1 Het wijzigen van een account .....	5
2.2 Het verwijderen van gebruikers.....	6
2.3 Het in- en uitschakelen van gebruikersaccounts .....	6
2.4 Het wijzigen van een wachtwoord van een gebruiker .....	6
2.5 Het versturen van een bericht.....	6
3. Gebruikerspakketten .....	7
3.1 Een uitleg van alle pakketeigenschappen.....	7
3.2 Het aanpassen en verwijderen van pakketten .....	9
4. Reseller statistieken .....	10
5. Het versturen van een bericht naar gebruikers .....	11
6. Het beheren van skins .....	12
6.1 Het uploaden van skins .....	12
6.2 Het toepassen van skins.....	12
6.3 Het verwijderen van skins .....	12
7. Het beheren van ipadressen .....	13
7.1 Server ipadressen .....	13
7.2 Eigen ipadressen .....	13
7.3 Gedeelde ipadressen.....	13
7.4 Vrije ipadressen .....	13
7.5 Nameservers .....	13
7.6 Het delen van ipadressen .....	13
7.7 Het vrijmaken van ipadressen.....	13
8. Het bekijken van systeeminformatie.....	14
8. Het wijzigen van uw wachtwoord .....	14
9. Nameservers.....	15
9.1 Het maken van nameservers .....	15
9.2 Het verwijderen van nameservers .....	16

## 1. Accounts aanmaken

Vanuit het Reseller-level control panel, klikt u op "Create Accounts".

Create User	
Username:	<input type="text" value="gary"/>
Email:	<input type="text" value="gary@garys-email.com"/>
Enter Password:	<input type="password" value="*****"/>
Re-Enter Password:	<input type="password" value="*****"/>
Domain:	<input type="text" value="garys-domain.com"/>
Use User Package:	<input type="text" value="newpackage"/>
IP:	<input type="text" value="216.194.67.119 - Shared - Server"/>
Send Email Notification:	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Edit User Message</a>
<input type="button" value="Customize"/> <input type="button" value="Submit"/>	

Hierboven een voorbeeld zoals u het formulier moet invullen. Elk punt zal nu besproken worden.

### 1.1 Gebruikersnaam en Paswoord

De gebruikersnaam moet 4 tot 8 karakters bevatten, die alleen uit letters of cijfers kan bestaan. Voer uw gebruikersnaam in kleine letters in. De gebruikersnaam is wat uw klant zal gebruiken om in te loggen in het control panel, toegang te krijgen tot hun FTP account, in te loggen in SSH en te uploaden met FrontPage. Veel hosts staan hun klanten toe om een naam te kiezen, deze optie zal gewoonlijk verschijnen in het inschrijfformulier van de host.

### 1.2 Wachtwoord

Het wachtwoord moet uit minimaal vijf karakters bestaan, die zowel letters als cijfers moet omvatten (hoofd- en kleine letters). Veel host staan hun klanten toe om een wachtwoord te kiezen, deze optie zal gewoonlijk verschijnen in het inschrijfformulier van de host.

### 1.3 Domeinnaam

Dit is de domein naam van de klant. U hoeft geen "http://" of "www" in te voeren. Alle domein extensies worden ondersteund: .com, .co.uk, .ca, .com.au, etc.

### 1.4 Pakketnaam

Een pakket bevat een combinatie van eigenschappen (pakketten worden ook bedoeld als hosting plannen). Voordat u een hosting account gaat maken, moet u eerst tenminste één pakket tot stand brengen.

### 1.5 Ipadres

Dit is het IP adres waarop de klant zijn/haar site zal hosten. U kunt elk IP adres selecteren uit het pulldown menu.

Als uw Reseller account gecreëerd was met de capaciteit om de server's IP adres te gebruiken, ziet u de optie "IP - Shared - Server".


Als u meerdere IP adressen heeft, kunt u een vrij IP adres selecteren voor uw klant. Dit IP adres zal dan niet meer in de lijst staan, omdat het nu van uw klant is. U kunt echter het IP adres "shared" (gedeeld) maken door naar de "IP Assignment" eigenschap te gaan in het Reseller menu.

### 1.6 E-mail versturen

Vink dit vakje aan als u wilt dat u klant automatisch een e-mail krijgt over zijn/haar account details. U klikt op "Edit User Message" om de e-mail inhoud aan te passen.

**Belangrijk:**

Om het "From:" adres te veranderen gaat u in het User-level control panel naar "Statistics". Daarna voert u het goede e-mail adres in.




Na het maken van veranderingen klikt u op "Save". U kunt het bericht herstellen in zijn originele inhoud door op "Reset to Default" te klikken.

**Aanpassen**

De Customize toets button staat u toe om pakket eigenschappen voor slechts deze klant uit te geven. Klik alleen op de toets *nadat* u alle details van de klant heeft ingevoerd in de bovenstaande velden. Wanneer u klaar bent, klikt u op "Submit".

**Account Creëren**

Nadat u op "Submit" heeft geklikt ziet u het volgende scherm:



U kunt notities die van toepassing zijn op uw klant plaatsen in het tekstvak, of deze leeg laten. klikken op "Save Comments" zal u naar de klant zijn/haar account scherm brengen. U kunt ook

naar een ander deel van het control panel gaan of deze verlaten. Klikken op "Save Comments" is niet vereist om de account creatie te voltooien.

## 2. Accounts aanpassen

Vanuit het Reseller panel klikt u op "List / Modify Accounts".

[Create User](#)  
[Delete User](#)  
[Change A Users Password](#)

[Advanced Search](#)

Name	Bandwidth	Disk Usage	# of Domains	Suspended	Select
<a href="#">gary</a>	0.0 / 1000	0.0 / 100	1 / 1	No	<input type="checkbox"/>
<a href="#">mindy</a>	0.0 / 1000	0.0 / 100	1 / 1	No	<input type="checkbox"/>
<a href="#">mork</a>	0.0 / 1000	0.0 / 100	1 / 1	No	<input type="checkbox"/>
<a href="#">robert</a>	0.0 / 1000	0.0 / 100	1 / 1	No	<input type="checkbox"/>

With Selected:

Een lijst van klanten zal verschijnen samen met hun bandbreedte, schijfgebruik, domein aantal en 'suspended' [uitgezet door limiet overschrijding] status. U kunt de lijst sorteren door op de kolomtitel te klikken. Om bijvoorbeeld gebruikers van bandbreedte te sorteren klikt u op "Bandwidth" aan de bovenkant van de tabel.

### 2.1 Het wijzigen van een account

Om een account te wijzigen, klikt u op de naam van de gebruiker in de eerste kolom van de lijst. U ziet dan het account scherm van deze gebruiker. Klik op "Modify User <username>" aan de bovenkant van het scherm. In dit voorbeeld klikten wij op Gebruiker "gary" en daarna op "Modify User gary."

Change Package for user gary

Set Package to

Manually Change Settings

Bandwidth	<input type="text" value="1000"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Disk Space	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Domains	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
SubDomains	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Email Accounts	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Email Forwarders	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Mailing Lists	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
AutoResponders	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
MySQL Databases	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Domain Pointers	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Ftp Accounts	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Anonymous Ftp Accounts	<input type="checkbox"/>	
CGI Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
SSL Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
SSH Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
DNS Control	<input type="checkbox"/>	
Skin	<input type="text" value="default"/>	

Om een Gebruikers pakket te veranderen, selecteert u de gewenste pakketnaam vanuit het dropdown menu en klikt u op "Save". U kunt het IP adres van een gebruiker of domeinnaam niet veranderen. Een dergelijke verandering vereist dat u de Gebruikers account verwijdert en opnieuw aanmaakt.

Als u veranderingen heeft gemaakt en klaar bent, klikt u dan op "Save".

## 2.2 Het verwijderen van gebruikers

Gebruikers kunnen verwijderd worden door een vinkje naast de Gebruiker te plaatsen en daarna op "Delete" te klikken. U kunt meerdere Gebruikers in één keer verwijderen. Het verwijderen van een Gebruiker betekent dat zijn/haar account en alle files en directories worden verwijderd.

## 2.3 Het in- en uitschakelen van gebruikersaccounts

U kunt suspend/unsuspend Gebruikers door een vinkje achter hun naam te plaatsen en te klikken op "Suspend/Unsuspend".


Een suspended site stopt volledig met functioneren. De klant kan niet inloggen in het control panel, FTP, enz. Bezoekers van deze site zien een 404 foutmelding omdat de domeinen niet langer bereikbaar zijn. (ze zijn niet verwijderd, alleen niet bereikbaar).

### Notitie:

Gebruikers die automatisch door DirectAdmin voor het overschrijden van bandbreedtequota's kunnen worden suspended zijn unsuspending, maar DirectAdmin zal hen automatisch de volgende dag weer suspenden (er van uitgaande dat hun bandbreedte quota niet is geupgrade).

## 2.4 Het wijzigen van een wachtwoord van een gebruiker


Om een Gebruikers wachtwoord te verwijderen klikt u op "Change a Users Password" aan de bovenkant van het scherm.



Type de Gebruikersnaam in en tweemaal het nieuwe wachtwoord. Daarna klikt u op "Submit".

## 2.5 Het versturen van een bericht

Om een bericht naar specifieke Gebruikers te versturen, plaats u een vinkje naast hun naam in de tabel en klik op "Send a Message". U komt op het volgende scherm:



Het "To:" veld zal "Multiple Users" laten zien ook als u maar één naam heeft geselecteerd. Selecteer de prioriteit, voer de omschrijving in en type uw bericht. Daarna klikt u op "Save".

### 3. Gebruikerspakketten

Vanuit het Reseller-Level control panel, klikt u op "Edit User Packages".

[Add Package](#)

[Advanced Search](#)

Package	Bandwidth	Disk Usage	Select
No Data to Show			
			Delete Selected

U zult zien dat er geen pakketten zijn gecreëerd op uw account. Het is belangrijk om nu in ieder geval één pakket te maken, omdat de Gebruiker (klant) een pakket nodig heeft in zijn account die aan hem is toegewezen. klik op "Add Package" aan de bovenkant van uw scherm.

User Package: newpackage		
Bandwidth	<input type="text" value="1000"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Disk Space	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Domains	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
SubDomains	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Email Accounts	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Email Forwarders	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Mailing Lists	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
AutoResponders	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
MySQL Databases	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Domain Pointers	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Ftp Accounts	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Unlimited
Anonymous Ftp Accounts	<input type="checkbox"/>	
CGI Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
SSL Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
SSH Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
DNS Control	<input type="checkbox"/>	
Package Name: <input type="text" value="newpackage"/>		<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>

Voer een naam in voor uw pakket en klik dan op "Save".

**Notitie:** Spaties zijn niet toegestaan in een pakket naam.

#### 3.1 Een uitleg van alle pakketeigenschappen

##### Bandbreedte

Dit is de toegestane hoeveelheid van data overdracht in een maandelijkse periode. Bandbreedte wordt gemeten in megabytes, ongeveer 1000 megabytes van bandbreedte = 1 gigabyte. Wanneer een Gebruiker zijn/haar bandbreedte overschrijdt, zal de pagina worden geblokkeerd tot de eerste dag van de volgende maand.

##### Disk Ruimte

Dit is de totale opslagruimte van het account, in megabytes. Domein files, MySQL databases, FTP accounts, etc., allen dragen bij tot de totale schijfruimte. Wanneer een gebruiker zijn/haar

schijfruimte overschrijdt, zal niet meer worden toegestaan dat er files worden geupload totdat er anderen zijn verwijderd.

#### **Domeinen**

Dit is het totaal aantal domeinen die een gebruiker op zijn account kan hosten. Als u er meer dan één selecteert, kan een gebruiker meer domein namen aan hun account toevoegen en deze door het control panel laten beheren.

De eigenschappen van het hoofd account (b.v. schijfruimte en bandbreedte) worden gedeeld onder de extra domeinen. Gebruikers die extra domeinen creëren ontvangen geen extra ruimte, bandbreedte of andere eigenschappen.

#### **Subdomeinen**

Dit is het totaal aantal subdomeinen die een gebruiker op zijn account mag hebben.

#### **E-Mail Accounts**

Dit is het aantal POP3 mail accounts die een gebruiker mag hebben.

#### **E-Mail Forwarders**

Dit is het aantal forwarding adressen die een gebruiker mag hebben.

#### **Mailing Lists**

Dit is het aantal Majordomo mailing lijsten die een gebruiker mag hebben.

#### **Autoresponders**

Dit is het aantal autoresponder accounts die een gebruiker mag hebben.

#### **MySQL Databases**

Dit is het aantal MySQL databases die een gebruiker mag hebben. MySQL databases dragen bij het totale gebruik van de schijfruimte.

#### **Domain Pointers**

Dit is het aantal domeinen die kunnen doorverwijzen naar het hoofd account van de gebruiker. Domein doorverwijzers zijn anders dan normale domeinen, omdat de gebruiker alleen direct pointed-domain.com---> main-account.com kan doen. De gebruiker kan geen website maken op het aangewezen domein.

#### **FTP Accounts**

Dit is het aantal FTP accounts die een gebruiker mag hebben. Ook al zet u dit nummer op 0, de gebruiker zal evengoed nog een standaard FTP account met volledige toegang tot hun site hebben.

#### **Anonymous FTP Accounts**

Dit staat de gebruikers toe om anonieme logins tot hun site(s) toe te laten. Gebruikers hebben de mogelijkheid om anonieme upload af te breken, terwijl ze nog steeds toestaan om anoniem te downloaden. Anonieme FTP kan een risico vormen voor de site van de gebruiker, daarom staan veel Resellers deze eigenschap niet toe.

#### **CGI Toegang**

Dit laat gebruikers toe om CGI scripts in werking te stellen. Als deze eigenschap wordt toegelaten, zal een /cgi-bin directory worden aangemaakt in de gebruikers public\_html directory.

#### **SSL Toegang**

Dit laat gebruikers toe om SSL (Secure Socket Layer) certificaten op hun site te installeren. Houdt er rekening mee dat u een dedicated IP adres nodig heeft om SSL te laten werken. Als u name-based hosting verstrekt, dan kunt u de SSL eigenschap uitschakelen.

#### **SSH Access**

Dit laat de gebruiker toe om door SSH toegang tot de server te laten verkrijgen (een gecodeerde vorm van Telnet). Veel Resellers en Admins maken deze eigenschap onbruikbaar tegen potentieel misbruik (Gebruikers hebben volledige toegang tot de server inhoud).

#### **DNS Control**

Dit laat Gebruikers toe om hun DNS records te veranderen (b.v. A records, MX records, etc.). Veel Resellers maken deze eigenschap onbruikbaar, omdat de gebruikers hun volledige site onbruikbaar kunnen maken door per ongeluk een domeinverslag te verwijderen of te veranderen.

### 3.2 Het aanpassen en verwijderen van pakketten

In het Pakketten menu staat een lijst van alle gecreëerde pakketten.

Package	Bandwidth	Disk Usage	Select
<u>Deluxe</u>	5000	500	<input type="checkbox"/>
<u>Economy</u>	1000	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Regular</u>	2000	200	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>SuperDuper</u>	10000	5000	<input type="checkbox"/>

Om één of meerdere pakketten te **verwijderen**, plaatst u een vinkje naast de pakketnaam en klikt u op "Delete Selected". In het bovenstaande voorbeeld worden de Economy en Regular pakketten verwijderd.

#### **Notitie:**

Het verwijderen van pakketten zal geen invloed hebben op gebruikers van wie accounts worden geassocieerd met dat pakket. Hun accounts zullen onveranderd blijven (Met dezelfde voorwaarden als voorheen), behalve dat de pakketnaam niet in het informatie scherm van hun account zal verschijnen.

Om een pakket te wijzigen, klikt u op de pakketnaam (eerste kolom in de tabel). Als u klaar bent klikt u op "Save".

## 4. Reseller statistieken

Vanuit het Reseller-level control panel, klikt u op "Reseller Statistics".

Setting	Current Usage	Maximum Usage
Bandwidth	0	unlimited
Disk Space	0	unlimited
# of Domains	0	unlimited
# of SubDomans	0	unlimited
POP Email Accounts	0	unlimited
Email Forwarders	0	unlimited
Mailing Lists	0	unlimited
AutoResponders	0	unlimited
# of MySQL DBs	0	unlimited
Domain Pointers	0	unlimited
Ftp Accounts	0	unlimited
# of IPs	3	
Name Server 1	ns1.hostco.com	
Name Server 2	ns2.hostco.com	
Shell Access (ssh)	ON	
Shell for Resellers's Users	ON	
Secure Socket Layer (ssl)	ON	
CGI-Bin	ON	
Anonymous Ftp	ON	
DNS Control	ON	
Can use Server IP	ON	


De Reseller statistieken tabel is nuttig omdat u in één oogopslag het totaal van het account kunt zien (totaal gebruik = uw Gebruiker + al uw klanten). De statistieken van de bandbreedte worden berekend en elke middernacht bijgewerkt.

De Name Server velden duiden op de nameservers die uw klanten (Gebruikers) in hun domeinrecords [dns] zullen moeten gebruiken.

Aan de onderkant van de tabel is een link naar een lijst van alle individuele Gebruikers accounts.

## 5. Het versturen van een bericht naar gebruikers

Vanuit het Reseller-level control panel, klikt u op "Message All Users".



Create Message

To: All Users Priority: High

Subject: Sheduled System Downtime

Message: On Tuesday night from 2 A.M. to 5 A.M. we will be going offline in order to upgrade our servers. Please be aware that your web site will not function during this time.

Thank you,  
Garys-Host.com

Save

Het "To:" veld zal vooraf worden ingesteld naar "All Users". Selecteer de prioriteit van uw bericht, voer uw onderwerp in en typ uw bericht in het tekstvak. Klik op "Save" als u klaar bent.

Alle Gebruikers zullen het bericht via het ingebouwde message system ontvangen van het control panel.

## 6. Het beheren van skins

Vanuit het Reseller panel, klikt u op "Import / Manage Skins".

Skin Name	Skin Owner	Select
default	Server	<input type="checkbox"/>
power_user	Server	<input type="checkbox"/>

---

Upload New Skin

File:

Skin Name:

You are currently using **default**

Uw account heeft drie skins: enhanced, default (grafische interface) en power\_user (tekst interface).

### 6.1 Het uploaden van skins

Om een skin te uploaden klikt u op "Browse" en zoekt de file op uw harddisk. Skins files zien eruit als skin-name.tar.gz. Daarna typt u een naam in voor uw skin (gebruik geen spaties of speciale tekens). Klik op "Upload". De nieuwe skin zou moeten verschijnen in de bovenstaande tabel wanneer de upload klaar is.

#### Handmatig Uploaden van Skins

Als u de skin niet kunt uploaden door web-based file transfer, kunt u de skin handmatig installeren:

1. Zoek de skin file op uw harddisk (houdt de directory structuur intact). Sla deze stap over wanneer u SSH gebruikt.
2. Maak een /skins folder in uw /home/username directory (de eerste directory in FTP ).
3. Maak een map voor de skin en deze folder is de skin naam.
4. Upload de files naar de directory genoemd naar de skin, de directory structuur intact houdend. Als u SSH gebruikt decomprimeer u de files naar deze directory.

b.v. Upload naar /home/username/skins/mygreatskin/<skin files>

### 6.2 Het toepassen van skins

Om een skin toe te passen (maak het de huidige, actieve skin) vinkt u het vakje naast de skin die u wilt toepassen aan en dan klikt u op "Apply to Me" of op "Apply to All Users". Als u de skin aan u zelf toepast, ziet u alleen de nieuwe interface. Klikken op "Apply to All Users" zal de skin gebrekkig maken voor al uw gebruikers (zij zullen de skin nu zien wanneer zij het control panel gebruiken).

**Notitie:** Skins voor klanten kunnen worden gemaakt voor alleen Gebruikers, Gebruikers en Resellers, Resellers of Admin.

#### Toepassen van skins naar Individuele Gebruikers

Om skins toe te passen aan individuele Gebruikers klikt u op "List / Modify" vanuit het Reseller menu. Daarna klikt u op "Modify User <username>". Aan de onderkant van het scherm selecteert u de skin die u aan de Gebruiker wilt laten zien en klikt u op "Save".

### 6.3 Het verwijderen van skins

Om een skin te verwijderen plaatst u een vinkje naast deze skin en klikt op "Delete". U kunt geen skins verwijderen die van de server zijn, u moet zelf de eigenaar zijn om een skin te kunnen verwijderen.

**Notitie:** Als u een skin verwijderd die in gebruik is door één van uw Gebruikers, zullen zij automatisch naar de server default theme gestuurd worden.

## 7. Het beheren van ipadressen

Vanuit het Reseller-level control panel, klikt u op "IP Assignment".

IP	Status	User(s)	Nameserver	Select
216.194.67.119	server	9		<input type="checkbox"/>
66.51.122.133	owned	hostco		<input type="checkbox"/>
66.51.122.134	free		ns1.hostco.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.135	free		ns2.hostco.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.136	free			<input type="checkbox"/>
66.51.122.137	shared	0		<input type="checkbox"/>
66.51.122.138	free			<input type="checkbox"/>

Het IP assignment menu staat u toe om uw IP adres te bekijken en te beheren.

### 7.1 Server ipadressen

Als u een server IP in uw tabel ziet, betekent dat, dat u name-based accounts mag creëren met gebruik van dat IP adres. In het bovenstaande tabel zien we één server IP (216.194.67.119). U kunt dit IP adres niet veranderen, omdat het niet door u wordt beheerd.

### 7.2 Eigen ipadressen

Een eigen IP is een IP adres die is toegewezen aan slechts één gebruiker. Bijvoorbeeld, onze Reseller (hostco) beheert 66.51.122.133, welke het IP adres is van zijn belangrijkste website (onthoudt dat Resellers ook Gebruikers zijn). U kunt bij beheerde IP adressen denken als dedicated (specifiek) of static (statische) IP adressen.

De Reseller "bezit" alle IP adressen in de tabel (behalve voor server IP's). De Reseller bepaalt hoe zij worden gebruikt.

### 7.3 Gedeelde ipadressen

Een gedeeld IP is een IP adres dat aan meer dan één gebruiker kan worden toegewezen. In het bovenstaande voorbeeld maakt onze Reseller gebruik van 66.51.122.137 voor name-based hosting. Hij kan ongelimiteerd websites toevoegen aan dat IP adres.

### 7.4 Vrije ipadressen

Een vrij IP adres is een IP adres die nog niet in gebruik is door een Gebruiker. De Reseller kan het aan één enkele gebruiker geven (dedicated) of aan meerdere gebruikers (shared).

### 7.5 Nameservers

De nameserver kolom toont welke IP's de Reseller gebruikt (Dit is slechts van toepassing als de Reseller account met zijn eigen nameserver komt). IP adressen die aan nameservers zijn toegewezen, blijven vrij voor web hosting. Dit betekent dat een naamserver en een website welke wordt beheerd door één IP adres samen kunnen bestaan (gebruik hetzelfde IP adres).

### 7.6 Het delen van ipadressen

Om een IP adres gedeeld te maken (toewijsbaar aan meerdere Gebruikers/sites), plaatst u een vinkje naast het IP adres die u wilt delen. Daarna klikt u op "Share Selected".

U kunt geen IP adres delen dat al wordt beheerd en in gebruik is door een Gebruiker, aangezien dit kan veroorzaken dat hun site niet meer naar behoren functioneert.

### 7.7 Het vrijmaken van ipadressen

Om een IP adres vrij te maken (aan niemand toegewezen), plaatst u een vinkje naast het betreffende IP adres. Daarna klikt u op "Free Selected".

U kunt geen IP adres vrij maken dat in gebruik is door een Gebruiker, aangezien dit kan veroorzaken dat hun site niet meer naar behoren functioneert. U kunt alleen IP adressen vrij maken waar geen site aan vast zit.

## 8. Het bekijken van systeeminformatie

Vanuit het Reseller-Level control panel, klikt u op "System / Services Info".

Name	Value
Processor Name	AMD Duron(tm)
Processor Speed (MHz)	1100.082
Total Memory	513304 kB
Free Memory	12708 kB
Total Swap Memory	1044184 kB
Free Swap Memory	1044184 kB
System Uptime	2 Days, 19 Hours and 42 Minutes
Apache	Running
DirectAdmin	Running
Exim	Running
MySQL	Running
Named	Running
ProFTPD	Running
sshd	Running
vm-Pop3d	Running

De server informatie eigenschap staat u toe om het geheugen gebruik van de server te bepalen, uptime en de status van alle diensten. U kunt er een idee van krijgen hoe zwaar geladen de server is door het gebruik van het geheugen te analyseren (bijvoorbeeld, geen vrij fysiek of ruilen van geheugen wijst op een zware server lading).

Het Systeem Uptime vertegenwoordigt de levensduur die de server heeft sinds zijn laatste reboot.

Als de service niet "Running" laat zien, is het waarschijnlijk down. Bijvoorbeeld, als de tabel laat zien dat ProFTPD down is, zult u niet kunnen inloggen met FTP tot de server Admin de service herstart.

## 8. Het wijzigen van uw wachtwoord

Vanuit het Reseller-level control panel, klikt u op "List / Modify Accounts".

**Change A Password**

Enter Username:

Enter Password:

Re-Enter Password:

Type de gebruikersnaam in en tweemaal het nieuwe wachtwoord. Dan klikt u op "Submit".

## 9. Nameservers

Vanuit het Reseller panel, klikt u op "Name Servers".

IP	Status	User(s)	Nameserver	Select
216.194.67.119	server	9		<input type="checkbox"/>
66.51.122.133	owned	hostco		<input type="checkbox"/>
66.51.122.134	free		ns1.hostco.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.135	free		ns2.hostco.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.136	shared	1		<input type="checkbox"/>
66.51.122.137	free			<input checked="" type="checkbox"/>
66.51.122.138	free			<input checked="" type="checkbox"/>

With 2 Selected IP's:  garys-domain.com

De Name Servers eigenschap staat u toe om een name server aan te maken voor uw klant zijn/haar website.

Bijvoorbeeld, onze klant (Gebruikersnaam: gary) wil een name server maken voor zijn eigen domein (garys-domain.com). Hij wil de nummers 1.garys-domain.com en de nummers2.garys-domain.com in zijn domein hebben i.p.v. de Resellers name servers.

### 9.1 Het maken van nameservers

Eerst kiest u twee IP adressen om de naam servers op te zetten. Er zijn twee beperkingen bij het kiezen van een IP adres:

- 1) U kunt geen name server toewijzen aan een server beheerd IP (b.v. het eerste IP adres in de tabel hierboven)
- 2) U kunt geen name server toewijzen aan een IP adres die al gekoppeld is aan een andere nameserver.

In het bovenstaande voorbeeld hebben we 66.51.122.138 en 66.51.122.139 geselecteerd, maar we kunnen .133 en .136 hebben gebruikt. Het is niet van belang dat de IP wordt beheerd door een andere Gebruiker, omdat websites en name servers compleet van elkaar gescheiden zijn.

Nadat u de twee IP adressen in de uiterst rechtse kolom hebt aangevinkt, selecteert u de domein naam van de klant uit het pulldown menu aan de onderkant van de tabel. Daarna klikt u op "Create Nameservers for".

Dit is hoe de tabel er uit ziet als we de nieuwe nameservers hebben toegevoegd voor de klant:

IP	Status	User(s)	Nameserver	Select
216.194.67.119	server	9		<input type="checkbox"/>
66.51.122.133	owned	hostco		<input type="checkbox"/>
66.51.122.134	free		ns1.hostco.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.135	free		ns2.hostco.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.136	shared	1		<input type="checkbox"/>
66.51.122.137	free		ns1.garys-domain.com	<input type="checkbox"/>
66.51.122.138	free		ns2.garys-domain.com	<input type="checkbox"/>

With 2 Selected IP's:  bowser-site.com

De IP adressen voor de nameservers hebben nog steeds de "vrij" status, zodat u deze IP's kunt gebruiken voor het hosten van andere sites.

## 9.2 Het verwijderen van nameservers

Om name servers te verwijderen, plaatst u een vinkje naast de betreffende name servers. Daarna klikt u op "Delete Nameservers. Als u uw eigen name server verwijdert, kunt u deze altijd weer aanmaken in dit menu.

**Waarschuwing:** Verwijderen van uw eigen nameservers kan u en uw klant zijn/haar site laten stoppen met functioneren.